

時短エクセル(第20回)

変な「#VALUE!」や「¥0」を非表示にする

2019.08.05

Excelで金額の合計や来店者数の比率を求める際、ある箇所が未定だったり調査中だったりすると、合計がエラー表示されたり「¥0」と表示されたりして見た目が悪い。こんなときに、エラーや「0」を非表示にする方法がある。「0」を非表示にする方法はいくつかあるので、簡単な方法から見ていこう。


※当記事では練習用のサンプルファイルがダウンロードできます(ページ下部)

オプション設定でシート全体の「0」を非表示

Excelのオプション設定で、「0」を非表示にすることができる。「詳細設定」でゼロ値の表示のチェックを外せばよい。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	商品名	単価	数量	売上		商品名	単価	数量	売上	
2	USB-16	¥580	120	¥69,600		microSD-16	¥0	0	¥0	
3	USB-32	¥880	0	¥0		microSD-32	¥680	20	¥13,600	
4	USB-64	¥1,280	110	¥140,800		microSD-64	¥1,280	80	¥102,400	
5	USB-128	¥1,880	80	¥150,400		microSD-128	¥2,100	100	¥210,000	
6	USB-256	¥3,580	20	¥71,600		microSD-256	¥3,900	60	¥234,000	
7										

数量や単価が0の場合、売上も「¥0」となってしまう



メニューの「ファイル」から「オプション」を選択。オプション画面の左側で「詳細設定」を選び、下にスクロールして「次のシートで作業するときの表示設定」で「ゼロ値のセルにゼロを表示する」のチェックを外す

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	商品名	単価	数量	売上		商品名	単価	数量	売上	
2	USB-16	¥580	120	¥69,600		microSD-16				
3	USB-32	¥880				microSD-32	¥680	20	¥13,600	
4	USB-64	¥1,280	110	¥140,800		microSD-64	¥1,280	80	¥102,400	
5	USB-128	¥1,880	80	¥150,400		microSD-128	¥2,100	100	¥210,000	
6	USB-256	¥3,580	20	¥71,600		microSD-256	¥3,900	60	¥234,000	

「0」や「¥0」の部分が非表示となる

「¥0」は、表示形式で「¥」を付けているため、「0」と見なされてこちらも非表示となる。特定の表でのみ非表示にしたいときはこの設定ではできないので、別の方法で設定しよう。

表示形式で「0」を非表示にする… 続きを読む